



# リリースノート

## TRIMBLE® ACCESS™ソフトウェア

バージョン 2015.00  
改訂 A  
2015 年 4 月



## Legal Information

Trimble Navigation Limited  
Engineering Construction Group  
935 Stewart Drive  
Sunnyvale, California 94085  
U.S.A.  
[www.trimble.com](http://www.trimble.com)

### Copyright and Trademarks

© 2009–2015 年, Trimble Navigation Limited. All rights reserved.

Trimble, the Globe and Triangle logo, Autolock, GPS Pathfinder, Terramodel, and TSC2 are trademarks of Trimble Navigation Limited, registered in the United States and in other countries.

Access, CenterPoint, GX, Link, RTX, Trimble Geomatics Office, Trimble Survey Controller, Trimble Total Control, TRIMMARK, VISION, VRS, VX and xFill are trademarks of Trimble Navigation Limited.

RealWorks is a registered trademark of Mensi SA.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Windows Mobile, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Trimble Navigation Limited is under license.

All other trademarks are the property of their respective owners.

This document is for informational purposes only. Trimble makes no warranties, expressed or implied, in this document.

# 目次

Trimble Access ソフトウェア バージョン 2015.00 .....	4
Trimble Access .....	6
Trimble Installation Manager .....	6
ソフトウェアとハードウェアの必要条件 .....	7

# Trimble Access ソフトウェア バージョン 2015.00

このリリースノートでは、Trimble® Access™ ソフトウェア バージョン 2015.00についての情報をお知らせします。

Trimble Accessソフトウェアはフィールドで使用する測量ツールの数々や、オフィスおよびフィールド向けのウェブ基盤のサービスを提供します。これらのプログラムは、お買い求めになったパーツによって、コントローラ、オフィスコンピュータ、またはTrimbleがホストするサーバなどにインストールされています。

## コントローラのソフトウェアとライセンスのインストール

### オペレーティングシステムのインストール

新しいTrimble Tabletにはオペレーティングシステムはインストールされていません。Tabletを起動してWindows®オペレーティングシステムをインストールし、Windowsの更新を適用します。

他の全ての新しいコントローラには、オペレーティングシステムはすでにインストールされています。

### ソフトウェアとライセンスの設定

コントローラをご使用になる前には必ず、Trimble Installation Managerを使用して、アプリケーションとライセンスをインストールしてください。もし今までに:

- Trimble Installation Managerインストールマネージャーをインストールしたことが決して場合は、[www.trimble.com/installationmanager](http://www.trimble.com/installationmanager)からインストールのための情報をご参照ください。
- Trimble Installation Managerインストールマネージャーをインストールしたことがある場合は、自動的に更新しますので、再インストールの必要はありません。スタート / すべてのプログラム / Trimble Installation Managerを選択し、Trimble Installation Managerを起動します。

詳細に関しては、Trimble Installation Managerのヘルプをクリックします。

メモ - Trimble CU コントローラでは、Trimble Access バージョン 2013.00 またはそれ以降を、Trimble CU モデル3 (S/N 950xxxxx) のみにインストールすることができます。Trimble CU モデル1と2には、以降をサポートするのに十分なメモリがありません。

### バージョンの使用条件

Trimble Access ソフトウェア バージョン 2015.00をインストールして起動するには、12月 2014で有効な保証契約が必要です。

Trimble Installation Managerを使用してバージョン 2015.00をアップグレードする際、新しいライセンスファイルがデバイスにダウンロードされます。

## オフィスソフトウェアの更新

バージョンに更新した場合は、オフィスソフトウェアも必ず更新してください。この更新はTrimble Business CentreソフトウェアなどのTrimbleオフィスソフトウェアに一般測量ジョブをインポートする場合に必要です。

Trimble Installation Managerを使用してコントローラを更新する場合、Trimble Installation Managerがインストールされているコンピュータのオフィスソフトウェアも同時に更新されます。更新に使用されなかった他のコンピュータを更新するには、以下のいずれかを行います：

- Trimble Installation Managerをそれぞれのコンピュータにインストールし、Office Updatesを起動します。
- Trimble AccessソフトウェアのソフトウェアのTrimble Update Office Softwareパッケージを [www.trimble.com/support\\_trl.aspx?Nav=Collection-84862](http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862)から起動します。
- Trimbleデータ転送ユーティリティを使用します：
  - バージョン1.51以降をインストールして下さい。データ転送ユーティリティは [www.trimble.com/datatransfer.shtml](http://www.trimble.com/datatransfer.shtml)からインストールすることができます。
  - バージョン 1.51をお持ちの場合は、データ転送ユーティリティの新しいバージョンを更新する必要はありません。Trimble Update Office Softwareパッケージのどれかを [www.trimble.com/support\\_trl.aspx?Nav=Collection-84862](http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862)から起動することができます。
- 必要なコンピュータは現在 Trimble Accessソフトウェアを起動しているコントローラで入手でき、必要でしたら、Trimble Business Centerソフトウェアでコントローラからコンピュータへコピーすることができます。必要なコンピュータは現在 Trimble Accessソフトウェアを起動しているコントローラで入手でき、必要でしたら、Trimble Business Centerソフトウェアでコントローラからコンピュータへコピーすることができます。

## Trimble Solution Improvement Program

Trimble Solution Improvement Programは、Trimbleのプログラムがいかに使われ、どのような問題が発生する可能性があるかなどの情報を収集しますTrimbleは、この情報をもとに、最も頻繁に使用される製品や機能の向上に役立て、問題解決のお手伝いをし、お客様のニーズにお応えします参加は任意で強制ではありません。

参加を選択すると、ソフトウェアがお手持ちのコンピュータにインストールされますそのコンピュータに、Microsoft ActiveSync® 技術やWindows Mobile® Device Centerを利用してコントローラを接続するたびに、Trimble Accessソフトウェアがログファイルを生成し、自動的にTrimbleサーバへ送ります。このログファイルには、Trimble機器の用途、特定の地理的地域内でよく使用されるソフトウェア機能、問題が発生する頻度などのデータが含まれており、Trimbleが製品の修正に役立たせて頂きます。

Trimble Solution Improvement ProgramはいつでもアンインストールすることができますTrimble Solution Improvement Programの参加中止をご希望の場合は、コンピュータのプログラムの追加と削除メニューからソフトウェアの削除を行なうことができます。

## ヘルプと資料に関して

は、Trimble Access Help「文脈対応」ヘルプです。「文脈対応」ヘルプにアクセスするには、画面上部の ? をタップして下さい。

ヘルプ項目のリストが表示されます。関連項目は反転表示されています。見たい項目を開くには、その項目名をタップします。

ヘルプのPDFファイルをダウンロードするには、<http://apps.trimbleaccess.com/help>へアクセスして下さい。アプリケーションごとに異なるPDFファイルがあります。

## Trimble Access

Support for GNSS product line updates.

## Trimble Installation Manager

### 新しい特長

#### ソフトウェア名の変更


Trimble Access Installation Managerは、このソフトウェアを使用してインストール可能な製品が増えたことを受け、Trimble Installation Managerに名称が変更されました。

#### Trimble Tabletを使用するのデバイス更新

デバイスをTrimble Tabletに接続した後、Trimble Installation Managerを実行し、接続されたデバイスを更新できるようになりました。これまで、コントローラは、デスクトップコンピュータに接続しなければ更新できませんでした。

メモ - Trimble Tabletを更新するには、Trimble Installation Managerを起動する前に、Trimble Tabletから全てのデバイスを取り外します。

#### ユーザーインターフェースの強化

- Trimble Installation Managerウィンドウに、再読み込みボタン  (接続されたデバイスで使用可能な更新の有無の再チェックを実行するもの) が追加されました。
- Trimble Installation Manager内のタブは、特定タブ内でユーザが実行するタスクに合わせ、名称が変更されました。
- リリースノートボタンが、動的になり、また、目的地が、現在選択されている製品を反映するようになりました。リリースノートをクリックしてお使いのインターネットブラウザを開き、選択された製品向けの現および旧バージョンのリリースノートが利用可能なウェブサイトに移動します。

## Trimble Installation Managerのオフライン使用

Trimble Installation Managerのオフラインバージョンを使用すると、Trimble Installation Managerのコピーをダウンロードしておき、後日、インターネット接続が利用できないときに、アプリケーションファイルおよびライセンスをデバイスにインストールできます。ファイルのダウンロードは、[www.trimble.com/installationmanager](http://www.trimble.com/installationmanager) から行えます。

## ソフトウェアとハードウェアの必要条件

Trimble Access ソフトウェア バージョン 2015.00 は、以下にあるソフトウェアとハードウェア製品との通信に最適です。このソフトウェアは以下のバージョン以降のソフトウェアとも通信することができます。

Trimble ソフトウェア	バージョン
Trimble Business Center (32-bit)	2.99
Trimble Business Center (64-bit)	3.30

Trimble 受信機	バージョン
Trimble R10	4.93
Trimble R8-3, R8-4	4.93
Trimble R6-4, R6-3	4.93
Trimble R4-3, R4-2	4.93
Trimble R7	4.93
Trimble R5	4.93
Trimble NetR9 地理空間	4.93
Trimble Geo7X	4.93
Trimble GeoXR	4.55
Trimble R8-2, R6-2, R4-1	4.64
5800	4.64
5700 II	4.64

Trimble 機器	バージョン
Trimble V10イメージングローバー	E1. 0. xx
Trimble VX™ Spatial Station	R12. 5. 44
Trimble S8トータルステーション	R12. 5. 44
Trimble S6トータルステーション	R12. 5. 44
Trimble S3トータルステーション	M2. 2. 18
Trimble M3トータルステーション	1. 30 2. 10

最新のソフトウェアとファームウェアのバージョンについては、下記もご参照ください。

<http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey%20Software%20and%20Firmware.pdf>.

## 対応するコントローラのオペレーティングシステム

Microsoft Windows Mobile Version 6.5 Professionalを搭載したTrimble TSC3コントローラは、Trimble Accessソフトウェア バージョン1.8.0から2011.10を実行することができます。

Microsoft Windows Mobile Embedded Handheld 6.5を搭載したTrimble TSC3コントローラには、Trimble Accessバージョン2012.00以降が必要です。