



# NOTE SULLA VERSIONE

## SOFTWARE TRIMBLE® ACCESS™

Versione 2015.00  
Revisione A  
Marzo 2015



## **Legal Information**

Trimble Navigation Limited  
Engineering Construction Group  
935 Stewart Drive  
Sunnyvale, California 94085  
U.S.A.  
[www.trimble.com](http://www.trimble.com)

## **Copyright and Trademarks**

© 2009–2015, Trimble Navigation Limited. All rights reserved.

Trimble, the Globe and Triangle logo, Autolock, GPS Pathfinder, Terramodel, and TSC2 are trademarks of Trimble Navigation Limited, registered in the United States and in other countries.

Access, CenterPoint, GX, Link, RTX, Trimble Geomatics Office, Trimble Survey Controller, Trimble Total Control, TRIMMARK, VISION, VRS, VX and xFill are trademarks of Trimble Navigation Limited.

RealWorks is a registered trademark of Mensi SA.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Windows Mobile, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Trimble Navigation Limited is under license.

All other trademarks are the property of their respective owners.

This document is for informational purposes only. Trimble makes no warranties, expressed or implied, in this document.

# Sommario

Trimble Access Software Versione 2015.00 .....	4
Trimble Access .....	6
Trimble Installation Manager .....	6
Requisiti software e hardware .....	7

# Trimble Access Software Versione 2015.00

Queste Note di rilascio contengono informazioni riguardanti il software Trimble® Access™ versione versione.

Software Trimble Access fornisce una raccolta di strumenti di rilevamento da utilizzare sul campo e servizi basati sul Web per l'ufficio e sul campo. Questi programmi vengono installati su un controller, sul computer per l'ufficio e su server di cui Trimble è l'host, in base alle parti acquistate.

## Installazione del software e licenze sul controller

### Installazione sistema operativo

Con un nuovo Trimble Tablet, il sistema operativo non è installato. Accendere il Tablet per installare il sistema operativo Windows® e quindi applicare gli aggiornamenti Windows.

Con tutti gli altri nuovi controller, il sistema operativo è già installato.

### Installazione software e licenza

Prima di utilizzare il controller, l'utente deve installare le applicazioni e le licenze utilizzando il Trimble Installation Manager. Se:

- Mai installato il Trimble Installation Manager, visitare [www.trimble.com/taim](http://www.trimble.com/taim) per informazioni sull'installazione.
- Si è installato in precedenza il Trimble Installation Manager, non è necessario installarlo nuovamente in quanto si aggiorna automaticamente. Selezionare *Start / Tutti i programmi / Trimble Installation Manager* per avviare il Trimble Installation Manager.

Per maggiori informazioni, fare clic su *Guida* nella Trimble Installation Manager.

*Per i controller Trimble CU, Trimble Access versione 2013.00 e successivi possono essere installati solo su Trimble CU modello 3 (S/N 950xxxxx). I modelli Trimble CU 1 e 2 hanno memoria insufficiente per supportare le versioni più recenti di Trimble Access.*

### Ho diritto a questa versione?

Per installare ed eseguire il software Trimble Access versione 2015.00, è necessario disporre di una garanzia valida fino al 1 Ottobre 2014.

Se si effettua un upgrade a versione 2015.00 utilizzando Trimble Installation Manager, viene scaricato un nuovo file di licenza sul dispositivo.

### Aggiornamento del software per ufficio

Quando si esegue l'aggiornamento alla versione 2015.00, è necessario aggiornare anche il software per l'ufficio. Questi aggiornamenti sono richiesti se è necessario importare i lavori Topo Generale nel software Trimble per l'ufficio come Trimble Business Centre.

Quando si esegue l'upgrade del regolatore utilizzando Trimble Installation Manager, viene a sua volta fatto l'upgrade al software del computer aziendale con il Trimble Installation Manager

installato. Per aggiornare altri computer non utilizzati per l'aggiornamento del controller, eseguire una delle operazioni seguenti:

- Installare Trimble Installation Manager su ogni computer e quindi eseguire Office Updates.
- Eseguire i pacchetti di aggiornamento Trimble Update Office Software per Trimble Access da [www.trimble.com/support\\_trl.aspx?Nav=Collection-84862](http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862).
- Utilizzare l'utility Trimble Data Transfer:
  - è necessario avere installata la versione 1.51 o successive. è possibile installare l'utility Data Transfer da [www.trimble.com/datatransfer.shtml](http://www.trimble.com/datatransfer.shtml).
  - se si dispone della versione 1.51, non è necessario eseguire l'aggiornamento a una versione successiva dell'utility Data Transfer; eseguire uno dei pacchetti Trimble Update Office Software da [www.trimble.com/support\\_trl.aspx?Nav=Collection-84862](http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862).
- Se si desidera solo eseguire l'aggiornamento all'ultima versione del software Trimble Business Center, non è necessario eseguire Trimble Installation Manager per aggiornare il software per l'ufficio. I convertitori necessari ora sono disponibili sui controller che eseguono software Trimble Access e se necessario vengono copiate dal controller sul computer dal software Trimble Business Center.

## Trimble Solution Improvement Program

Il Trimble Solution Improvement Program raccoglie informazioni su come utilizzare i programmi Trimble e su alcuni dei problemi che possono verificarsi. Trimble utilizza queste informazioni per migliorare i prodotti e le funzionalità utilizzate più frequentemente, per aiutare l'utente nella soluzione dei problemi e per rispondere meglio alle esigenze. La partecipazione al programma è totalmente volontaria.

Se si decide di partecipare, sul computer verrà installato un programma software. Ogni volta che si connette il controller a questo computer tramite tecnologia ActiveSync® o Windows Mobile® Device Center, software Trimble Access genera un file di log che viene inviato automaticamente al server Trimble. I dati del file indicano a Trimble il tipo di utilizzo della vostra apparecchiatura, quali sono le funzioni software più utilizzate in determinate regioni geografiche e la frequenza dei problemi che possono verificarsi nei prodotti Trimble e che Trimble può correggere.

Il Trimble Solution Improvement Program può essere disinstallato in qualsiasi momento. Se non si desidera continuare a partecipare al Trimble Solution Improvement Program, passare a *Aggiungere o rimuovere programmi* sul computer e rimuovere il software.

## Documentazione

Trimble Access Help è "sensibile al contesto". Per accedere alla Guida, toccare ? nella parte superiore dello schermo.

Appare un elenco degli argomenti della guida, con evidenziato l'argomento rilevante. Per aprirlo, toccare il rispettivo titolo.

Visitare <http://apps.trimbleaccess.com/help> per scaricare un file PDF della Guida. Viene fornito un file PDF separato per ogni applicazione.

# Trimble Access

Support for GNSS product line updates.

## Trimble Installation Manager

### Nuove funzionalità

#### Cambio nome software


L'Installation Manager di Trimble Access ora si chiama Trimble Installation Manager, questo rende meglio l'idea che, usando il software, possono essere installati diversi prodotti.

#### Aggiornare i dispositivi usando un Trimble Tablet

Ora è possibile connettere i dispositivi ad un Trimble Tablet e poi eseguire Trimble Installation Manager per aggiornare il dispositivo connesso. In precedenza, l'utente doveva connettere i controller ad un computer per aggiornarli.

*Per aggiornare un Trimble Tablet, disconnettere tutti i dispositivi da Trimble Tablet prima di avviare Trimble Installation Manager.*

#### Miglioramenti interfaccia utente

- La finestra Trimble Installation Manager ora include il tasto **Aggiorna (Refresh)**  che esegue il controllo aggiornamenti disponibili per il dispositivo connesso.
- Le schede in Trimble Installation Manager sono state rinominate per riflettere meglio il tipo di operazioni che gli utenti eseguono nella scheda.
- Il tasto **Note di release** ora è dinamico e la destinazione riflette il prodotto correntemente selezionato. Cliccare su **Note di release** per aprire il proprio browser internet dove sono disponibili le versioni attuali e precedenti delle Note di release relative al prodotto selezionato.

#### Utilizzare Trimble Installation Manager offline

Utilizzare la versione offline di Trimble Installation Manager per scaricare una copia di Trimble Installation Manager e poi installare i file applicazione e le licenze nel proprio dispositivo in un secondo momento, per esempio, quando non si dispone della connessione internet. Per scaricare i file, visitare [www.trimble.com/installationmanager](http://www.trimble.com/installationmanager).

## Requisiti software e hardware

Il software Trimble Access versione 2015.00 comunica con maggior facilità con i prodotti software e hardware indicati nella tabella seguente. La comunicazione è possibile anche con ogni versione successiva a quella indicata.

Trimble Software	Versione
Trimble Business Center (32-bit)	2.99
Trimble Business Center (64-bit)	3.30

Trimble Ricevitore	Versione
Trimble R10	4,93
Trimble R8-3, R8-4	4,93
Trimble R6-4, R6-3	4,93
Trimble R4-3, R4-2	4,93
Trimble R7	4,93
Trimble R5	4,93
Trimble NetR9 Geospatial	4,93
Trimble Geo7X	4,93
Trimble GeoXR	4.55
Trimble R8-2, R6-2, R4-1	4.64
5800	4.64
5700 II	4.64

Trimble Strumento	Versione
Trimble V10 imaging rover	E1.0.xx
Trimble VX Spatial Station	R12.5.44
Stazione totale Trimble S8	R12.5.44
Stazione totale Trimble S6	R12.5.44
Stazione totale Trimble S3	M2.2.18
Stazione totale Trimble M3	1.30 2.10

Per le ultime versioni software e firmware, vedere anche

<http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey%20Software%20and%20Firmware.pdf>.

### **Supporto sistema operativo controller**

I controller Trimble TSC3 con Microsoft Windows Mobile Versione 6.5 Professional possono eseguire il software Trimble Access dalla versione 1.8.0 alla versione 2011.10.

I controller Trimble TSC3 con Microsoft Windows Mobile Embedded Handheld 6.5 devono avere Trimble Access versione 2012.00 o successiva.